

Microsoft®
Windows 8.1

Quick-Manuel

Microsoft Windows 8.1 – Quick-Manuel
Autor: Mensch & Computer e. V.

1. Auflage: Oktober 2014 (131014)

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Diese Unterlage wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen

INHALTSÜBERSICHT

1. Die Startseite 2

1.1. Kachelfunktionen2

1.2. Neue Kachelgruppe im Startmenü erstellen2

1.3. Eine Kachel vom Startbildschirm lösen2

1.4. Eine Kachel zum Startbildschirm hinzufügen3

1.5. Zurück in den Klassik-Modus.....3

1.6. Charms-Leiste anzeigen.....3

1.7. Erweiterte Systemsteuerung:.....4

1.8. Einstellungen aufrufen4

1.9. Mini-Startmenü4

1.10. Die Textgröße in Windows 8.1 verändern.....4

2. Der Datei-Explorer 5

2.1. Was wurde aus "Arbeitsplatz" und den Bibliotheken?5

2.2. Ordner als Kacheln anordnen.....6

3. Arbeiten mit Programmen (Apps)..... 7

3.1. Eine App beenden7

3.2. Eine App andocken.....7

3.3. App vom Bildschirmrand lösen7

3.4. Zwischen Apps umschalten7

3.5. Programme beziehen8

3.6. Programme öffnen8

3.7. Dateien öffnen.....8

3.8. Symbolleiste für den Schnellzugriff9

3.9. Neues Benutzerkonto in Windows 8 einrichten9

3.10. Windows 8 ausschalten.....9

4. Tastenkürzel in Windows 8 10

5. Notizen 11


1. Die Startseite



1.1. Kachelfunktionen

Kacheln haben diverse Funktionen: Hinter ihnen verbergen sich Programme, Apps, Einstellungen. Windows 8 zeigt einige Apps als kleine rechteckige Kacheln an (1). Auf größeren Kacheln (2) finden Sie meist wichtige Informationen. So sehen Sie etwa auf der Kachel der Wetter-App, ob es draußen regnet. Programme wie Word oder iTunes erscheinen als schlichte Symbole (3). Alle Kacheln lassen sich mit gedrückter Maustaste nach Wunsch auf dem Startbildschirm anordnen.

1.2. Neue Kachelgruppe im Startmenü erstellen



Um etwas Ordnung im Startmenü herzustellen, können neue Kachelgruppen erstellt werden.

Dazu zieht man einfach eine App aus dem "alten Kachelmenü" heraus. Mit der herausgezogenen App entsteht dann ein neues Kachelmenü.


1.3. Eine Kachel vom Startbildschirm lösen



Klicken Sie die Kachel mit der rechten Maustaste an und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü **Vom Start lösen**.

1.4. Eine Kachel zum Startbildschirm hinzufügen



- ↳ Klicken Sie dazu in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche "Alle Apps"  oder drücken Sie die Tasten **Windows + Q**.
- ↳ Klicken Sie die gewünschte App mit der rechten Maustaste an und wählen Sie dann **An "Start" anheften**.

1.5. Zurück in den Klassik-Modus

Neben der neuen Kachel-Oberfläche bietet Windows 8 den altbekannten Desktop. Hier finden Sie die Taskleiste oder Desktop-Verknüpfungen wieder.




Zum Klassik-Modus gelangen Sie vom Startbildschirm mit der **Windows-Taste**, aus Programmen und Apps mit der Tastenkombination **Windows-Taste + D**. Alternativ klicken Sie auf die Kachel mit dem Namen „**Desktop**“, die stets eine Vorschau Ihres Hintergrundbilds anzeigt. Um blitzschnell zum Klassik-Modus zu wechseln, platzieren Sie die Kachel deshalb am besten links oben oder unten.

1.6. Charms-Leiste anzeigen


- ↳ Zeigen Sie mit der Maus auf die Bildschirmcke rechts oben oder rechts unten oder drücken Sie **Windows+C**.



Windows 8 Startbildschirm



Charmsleiste



1.7. Erweiterte Systemsteuerung:

Um in die Systemsteuerung zu gelangen, hilft Ihnen die Charms-Leiste nur bedingt weiter. Schneller geht es mit dem Tastenkürzel **Windows + I**, wo Sie die wichtigsten Einstellungen für die Konfiguration Ihres PC finden.

1.8. Einstellungen aufrufen

Klicken Sie in der Charms-Leiste auf *Einstellungen*. Daraufhin öffnet sich ein Menü. Hier wählen Sie **PC-Einstellungen ändern**.

1.9. Mini-Startmenü

Weitere Einstellungen sehen Sie dank der Tastenkombination **Windows + X**: Es erscheint ein Mini-Startmenü, über das sich **Systemsteuerung**, **Task-Manager**, **Geräte-Manager** und sogar das **Ausführen-Fenster** direkt von der neuen Oberfläche aus aufrufen lassen.

1.10. Die Textgröße in Windows 8.1 verändern




- ↳ Klicken Sie auf **Start**. Anschließend wählen Sie **Systemsteuerung**. Geben Sie im Suchfeld den Text **Fensterfarbe** ein. Dann klicken Sie auf **Fensterfarben und -metriken ändern**.
- ↳ Klicken Sie in der Liste **Element** auf den Bereich von Windows, für den Sie die Schriftart oder Textgröße ändern möchten. Möchten sie beispielsweise die Größe und Art der Schriften in Windows-Menüs ändern, dann klicken Sie in der Liste auf **Menü**.
- ↳ Klicken Sie in der Liste **Größe** auf den gewünschten Schriftgrad. Hier verändern Sie die Textgröße. Bestätigen Sie die Änderungen mit **OK**.

2. Der Datei-Explorer

2.1. Was wurde aus "Arbeitsplatz" und den Bibliotheken?

Arbeitsplatz heißt jetzt **Dieser PC**, und Sie können Ihre Dateien auch weiterhin in den Ordnern **Dokumente**, **Musik**, **Bilder** und **Videos** speichern. Allerdings funktioniert die Navigation zu diesen Ordnern im Datei-Explorer anders. Wenn Sie zu Orten auf Ihrem PC (dazu zählen auch die Ordner, die sich früher unter "Bibliotheken" befanden) navigieren möchten, erweitern Sie im linken Bereich den **Knoten Dieser PC**.

Im Folgenden sehen Sie ein typisches Fenster und seine Bestandteile:



Datei-Explorer. Die folgende Tabelle enthält weitere Informationen zu den nummerierten Bereichen.

Bestandteil des Fensters	Zweck
1. Linker Bereich	Der linke Bereich dient zur Navigation zu verschiedensten Orten: ↳ Tippen oder klicken Sie auf einen Ort, um seinen Inhalt in der Detailliste anzuzeigen. <i>oder</i> ↳ Tippen oder klicken Sie auf einen Pfeil, um einen Ort im linken Bereich zu erweitern.
2. Schaltflächen <i>"Zurück"</i> <i>"Vorwärts"</i> <i>"Nach oben"</i>	Mit der Schaltfläche Zurück können Sie zum vorherigen Ort oder zu den zuvor angezeigten Suchergebnissen zurückkehren. Mit der Schaltfläche Vorwärts können Sie zum nächsten Ort oder zu den nächsten Suchergebnissen wechseln. Verwenden Sie die Schaltfläche Nach oben , um den Speicherort des angezeigten Ordners zu öffnen.

3. Menüband	Nutzen Sie das Menüband für häufig ausgeführte Aufgaben, z. B. das Kopieren und Verschieben, das Erstellen neuer Ordner, das Verpacken von Elementen und das Senden per E-Mail sowie das Ändern der Ansicht. Die Registerkarten ändern sich und zeigen zusätzliche Aufgaben an, die für das ausgewählte Element verwendet werden können. Wenn Sie z. B. im linken Bereich die Option Dieser PC auswählen, werden auf dem Menüband andere Registerkarten angezeigt als bei Auswahl des Bilderordners. Wird das Menüband nicht angezeigt, tippen oder klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Menüband erweitern, oder drücken Sie STRG+F1.
4. Adressleiste	Mit der Adressleiste können Sie einen Speicherort eingeben oder auswählen. Tippen oder klicken Sie auf einen Teil des Pfads, um zu dieser Ebene zu wechseln, oder tippen oder klicken Sie auf das Ende des Pfads, um den Pfad zum Kopieren zu markieren.
5. Dateiliste	Hier finden Sie den Inhalt des aktuellen Ordners. Wenn Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld eingeben, werden die Suchergebnisse ebenfalls hier angezeigt.
6. Überschriften	In der Detailansicht können Sie die Spaltenüberschriften nutzen, um die Gruppierung der Dateien in der Dateiliste zu ändern.
7. Suchfeld	Geben Sie ein Wort oder einen Ausdruck in das Suchfeld ein, um im aktuellen Ordner nach einem Element zu suchen. Die Suche wird gestartet, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. Wenn Sie beispielsweise "B" eingeben, werden alle mit dem Buchstaben B beginnenden Dateien in der Dateiliste angezeigt.
8. Statusleiste	Mit der Statusleiste können Sie rasch die Gesamtanzahl der Elemente an einem Speicherort anzeigen. Oder Sie können die Anzahl der ausgewählten Elemente und ihre gesamte Größe anzeigen.
9. Detailbereich	Verwenden Sie den Detailbereich, um die gängigsten Eigenschaften der ausgewählten Datei anzuzeigen. Dateieigenschaften enthalten ausführlichere Informationen zu einer Datei, z. B. den Autor, das Datum der letzten Änderung der Datei und eine Beschreibung, die Sie der Datei vielleicht hinzugefügt haben. Wenn der Detailbereich nicht angezeigt wird, tippen oder klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht und dann auf Detailbereich.

2.2. Ordner als Kacheln anordnen

Damit Windows 8 auch Laufwerke, Ordner oder Dateien als Kacheln auf dem Startbildschirm anzeigt, öffnen Sie den Explorer mit **Windows + E**. Hier wählen Sie Ihr gewünschtes Verzeichnis und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Ein Klick auf den Befehl "An Start anheften" legt das Explorer-Element dann auf dem Startbildschirm als Kachel ab.

3. Arbeiten mit Programmen (Apps)

3.1. Eine App beenden

Um eine App zu schließen, genügt es nicht, mit der Windows-Taste zum Startbildschirm zurückzukehren, denn so bleibt die App weiter geöffnet. Das Schließkreuz gibt es nur im Desktop-Modus. Um eine App zu beenden, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den oberen Rand der App und ziehen die App mit gedrückter Maustaste aus dem unteren Bildschirmrand heraus. Dabei verkleinert sich die App und wird beendet. Genauso rasch beenden Sie Anwendungen auf einem Touchscreen mit dem Finger. Wer aber eine Tastatur zur Hand hat, sollte sich das Tastenkürzel **Alt + F4** merken. Damit lässt sich auch vom Desktop aus jede Anwendung bequem schließen.

Da Windows 8 ohne Taskbar und Fenster auskommen muss, hat sich Microsoft einen neuen Trick ausgedacht: Für den Wechsel zwischen zwei Apps genügt es, vom linken Rand aus die Miniatur-App mit dem Finger übers Display zu ziehen. Nutzen Sie einen Desktop-PC mit Maus, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen die Kachel auf den Desktop. Dort lassen sie die Taste los.

3.2. Eine App andocken

Sie können mit Windows 8 auch den Desktop mit einer App teilen und so App und Desktop-Programm parallel nutzen. Öffnen Sie dazu die sogenannte Switch-Leiste. Dies geht am schnellsten über den Tastenschlüssel **Windows + Tab**. Klicken Sie dann in der Auswahl am Bildschirmrand mit der rechten Maustaste auf die gewünschte App und wählen Sie den Befehl *Links* oder *Rechts andocken*.

3.3. App vom Bildschirmrand lösen



Um eine angedockte App wieder zu entfernen, ziehen Sie den vertikalen Balken nach rechts oder links, je nachdem, ob Sie mit Desktop-Programm oder App weiterarbeiten möchten.

3.4. Zwischen Apps umschalten

Um zwischen laufenden Apps zu wechseln, genügt es, die Maus vom linken Rand aus übers Display zu ziehen. Wenn der Mauszeiger kurz vor- und zurückgezogen wird, erscheint eine Übersicht aller laufenden Apps, so dass Sie die gewünschte App gezielt aussuchen können. Scheller geht's freilich über Tastatur: **Windows + Tab** öffnet die Switch-Liste. Nun können Sie mit gehaltener Windows-Taste und durch wiederholtes Drücken der Tabulator-Taste die App auswählen.

Um schnell zwischen Programmen im alten Desktop-Stil, darunter etwa den Windows Explorer, wechseln zu können, müssen Sie die gewohnte Kombination aus **Alt + Tab** bemühen.

3.5. Programme beziehen

- ↳ Öffnen Sie **Programme beziehen**, indem Sie auf die Schaltfläche **Start**  klicken, auf **Systemsteuerung** klicken, auf **Programme** klicken und dann auf **Programme beziehen** klicken.
- ↳ Wählen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.
- ↳ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.

3.6. Programme öffnen

Bei vorherigen Windows-Versionen wurden Programme über die Schaltfläche Start geöffnet. Bei Windows 8 können Sie dies über die Startseite tun. Sie können für jedes Programm, das auf Ihrem Computer installiert ist, eine Kachel auf der Startseite platzieren. Mit dieser Kachel können Sie das entsprechende Programm öffnen. Sie wechselt automatisch zum Windows-Desktop, bevor das Programm geöffnet wird. Praktisch, oder? Aber was ist, wenn Sie ein Programm öffnen möchten, das Sie eher selten benutzen und das nicht auf der Startseite erscheint? Das ist auch kein Problem: Gehen Sie zur Startseite – zum Beispiel mit einem Klick auf die Windows-Taste – und geben Sie einfach den Namen des Programms ein, z. B. *WordPad*. Dann erscheint automatisch eine Liste mit Suchergebnissen. Klicken Sie auf den Programmnamen *WordPad* und das Programm wird geöffnet. So einfach ist das! Natürlich können Sie auch auf die gewohnte Art Programme zur Taskleiste oder zum Desktop hinzufügen.

3.7. Dateien öffnen

Auf die oben beschriebene Art können Sie auch Dateien suchen. Geben Sie den Namen der gesuchten Datei auf der Startseite ein – gegebenenfalls mit der (nicht sicher, was Dateierweiterung ist?) – und klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse auf die gewünschte Datei. Die Datei wird automatisch in der assoziierten Anwendung geöffnet, damit Sie sofort loslegen können. Dateien suchen können Sie auch mit **Windows-Taste+F**. Geben Sie den Dateinamen ins Suchfeld ein und klicken Sie auf **Eingabe**. Ordner mit Dateien können Sie auch einer Kachel auf der Startseite zuweisen. Das ist ganz einfach: Gehen Sie im Windows-Explorer zum entsprechenden Ordner, z. B. *Rechnungen*, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Ordners und wählen Sie **Zu Start hinzufügen**. Nun erscheint auf der Startseite eine Kachel mit dem Namen *Rechnungen*, die den direkten Zugriff auf den Ordner ermöglicht. Wenn Sie auf einen Dateinamen in diesem Ordner doppelklicken, wird die entsprechende Datei in der assoziierten Anwendung geöffnet. Damit können Sie einfach auf all Ihre wichtigen Dateien zugreifen.

3.8. Symbolleiste für den Schnellzugriff

Der Windows-Explorer hat nun auch eine spezielle Symbolleiste namens **Schnellzugriff**. Diese zeigt standardmäßig die Optionen an, die der Benutzer im Explorer normalerweise verwendet. Sie können diese Symbolleiste auch permanent anzeigen lassen und bestimmen, welche Optionen Sie sehen möchten. Sie können die Optionen Rückgängig, Wiederholen, Löschen, Eigenschaften, Neuer Ordner und Umbenennen wählen. Dann sind die gewählten Optionen auf einen Klick verfügbar. Sie können diese Symbolleiste über oder unter dem Menüband platzieren. Sie können die Menüband-Option auch mit der Option **Menüband minimieren** deaktivieren. Dann wird die Symbolleiste für den Schnellzugriff in der Leiste oben auf der Seite platziert. Kurz gesagt, der Windows 8-Explorer ist dank dem Menüband und der Symbolleiste für den Schnellzugriff viel leistungsfähiger. Schließlich noch ein letzter Tipp: Mit der **Windows-Taste** können Sie zwischen Ihrer Startseite und Ihrem Desktop wechseln!

3.9. Neues Benutzerkonto in Windows 8 einrichten

- ↳ Drücken Sie **Windows + C**
- ↳ Klicken Sie in der Charms-Leiste auf **Einstellungen**
- ↳ Klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**
- ↳ Klicken Sie auf **Benutzer**
- ↳ Klicken Sie auf **Benutzer hinzufügen**
- ↳ Mit Windows 8 können Benutzerkonten auch mit einem Microsoft-Konto gekoppelt werden (möglich sind E-Mail-Konto bei Windows Live, Hotmail oder MSN). Wollen Sie die Anmeldung nicht mit einem Microsoft-Konto koppeln, wählen Sie **Ohne Microsoft-Konto anmelden** und klicken dann auf **Lokales Konto**.
- ↳ Legen Sie in der Eingabemaske Benutzername und Kennwort fest. Klicken Sie auf **Weiter**.
- ↳ Wenn Sie ein Benutzerkonto für Kinder einrichten, aktivieren Sie den Punkt **Family Safety**.
- ↳ Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

3.10. Windows 8 ausschalten

Die Funktion zum Ausschalten Ihres PC finden Sie in den Einstellungen der Charms-Leiste (**Windows + I**). Nutzen Sie ein Notebook, genügt es, den Deckel zuzuklappen. Windows 8 wechselt sofort in den Ruhezustand und schaltet sich nach einer gewissen Zeit selbst ab.

4. Tastenkürzel in Windows 8

Tastenkombination	Auswirkung
Windows-Taste	Wechselt zwischen Startbildschirm und der letzten App
Windows-Taste + C	Öffnet die Charm-Leiste, diese wird an der rechten Seite des Desktops eingeblendet. Gleichzeitig wird Uhrzeit und Datum angezeigt
Windows-Taste + D	Wechselt zum Desktop
Windows-Taste + E	Startet den Windows-Explorer
Windows-Taste + F	Öffnet das Suchfenster für Dateien
Windows-Taste + H	Öffnet das Teilen-Menü in der Charm-Leiste
Windows-Taste + I	Öffnet das Einstellungsmenü in der Charm-Leiste, inklusive Systemsteuerung
Windows-Taste + K	Öffnet das Geräte-Menü in der Charm-Leiste
Windows-Taste + L	Sperrt das System
Windows-Taste + Q	Öffnet das Suchmenü für Apps
Windows-Taste + P	Öffnet die Optionen für einen zweiten Bildschirm
Windows-Taste + R	Öffnet den Ausführen-Dialog.
Windows-Taste + U	Öffnet das Center für die erleichterte Bedienung (Bildschirmlupe, Bildschirmtastatur, hoher Kontrast etc.)
Windows-Taste + X	Öffnet eine Art kleines Startmenü, aus dem man unter anderem zum Geräte-Manager oder zur Datenträgerverwaltung gelangt.
Windows-Taste + Enter	Startet die Sprachausgabe
Bild ab	Verschiebt die Kacheln des Startbildschirms nach links
Bild auf	Verschiebt die Kacheln des Startbildschirms nach rechts

